



Die Formeln

C6		=WENN(Allg!C4<>"";Allg!C4;"")
C7		=WENN(Allg!C5<>"";VERKETTEN("Schuljahr ";Allg!C5);"")
C9		=WENN(Allg!C13<>"";Allg!C13;"")
C10		=WENN(Allg!C14<>"";Allg!C14;"")
C11		=WENN(Allg!C9<>"";Allg!C9;"")
C13		=WENN(\$B\$3<>"";WENN(SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;5;FALSCH)=Allg!\$G\$4;Allg!\$C\$15;Allg!\$C\$16);"")
D13		=WENN(\$B\$3<>"";SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;4;FALSCH);"")
C14		=WENN(\$B\$3<>"";VERKETTEN("Klasse ";SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;6;FALSCH));"")
C15		=WENN(\$B\$3<>"";VERKETTEN(Allg!\$C\$17;" ";SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;9;FALSCH);"";Allg!\$C\$18);"")
C16		=WENN(\$B\$3<>"";SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;12;FALSCH);"")
C17		=WENN(Allg!C19<>"";Allg!C19;"")
C19		=WENN(\$B\$3<>"";WENN(SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;5;FALSCH)=Allg!\$G\$4;Allg!\$C\$20;Allg!\$C\$21);"")
E19		=WENN(\$B\$3<>"";SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;13;FALSCH);"")
F19		=WENN(\$B\$3<>"";VERKETTEN("als Text: ";SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;14;FALSCH));"")
F22		=WENN(\$B\$3<>"";SVERWEIS(\$B\$3;Alles!\$B\$2:\$O\$101;11;FALSCH);"")



C23		=WENN(Allg!C11<>"";Allg!C11;"")
F23		=WENN(Allg!C22<>"";Allg!C22;"")

Der Ausdruck des Rechenblatts

Es soll nur der eingerahmte Bereich der Bestätigung gedruckt werden.

Hierzu markiert man den Bereich und wählt im Menü **Seitenlayout** den Punkt **Druckbereich festlegen**. Zusätzlich ist noch im Druckmenü bei den Einstellungen der **benutzerdefinierten Seitenränder** beim Attribut **Seitenränder** das Kontrollkästchen **Horizontal auf der Seite zentrieren** zu aktivieren.

